

A.c.a. del Responsabile CED

Per poter garantire una veloce ripresa della normale attività lavorativa, nel caso di crash di sistema, non sono sufficienti i salvataggi automatici serali degli archivi di dati, da verificare comunque quotidianamente, bisogna provvedere anche al salvataggio dell'intero sistema operativo, dei programmi applicativi e degli ambienti operativi in quanto subiscono anch'essi delle modifiche dal momento della loro prima installazione.

SOLO ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DI QUESTI DATI E' POSSIBILE RICREARE ESATTAMENTE L'AMBIENTE OPERATIVO IN CUI SI TROVAVA IL SISTEMA PRIMA DI EVENTUALI GUASTI.

E' necessario pertanto effettuare questo tipo di salvataggio globale nei seguenti casi :

- . caricamento nuovo rilascio del Sistema Operativo ;
- . caricamento di PTF al Sistema Operativo ;
- . caricamento di PTF ai Programmi Applicativi ;
- . caricamento di nuovi Programmi Applicativi ;
- . consistenti personalizzazioni e variazioni di configurazione.

Per effettuare un corretto salvataggio di sistema, procedere nel seguente modo :

- a. collegarsi dall'unità (terminale o Pc) **console** di sistema solitamente **DSP01**, con utente **QSECOFR**;
- b. far scollegare tutti gli utenti dal sistema;
- c. inserire il supporto magnetico nell'apposita unità dopo averlo inizializzato - segue comando per l'inizializzazione (sostituire nomeunità con TAP01 o altro):
INZTAP DEV(nomeunità) NEWVOL(SAVSYS) CHECK(*NO) DENSITY(*CTGTYPE);
- d. immettere i seguenti comandi: **GO SAVE** (per visualizzare il menu dei salvataggi);
- e. selezionare l'opzione **21** "Intero Sistema" (si trova alla pagina seguente);
- f. compilare come segue le videate che compariranno (i parametri possono essere variabili a seconda del livello del sistema operativo):

Specifica valori assunti del comando

Immettere le scelte e premere Invio.

Unità nastro	TAP01	Nome

Richiesta per comandi	N	Y=Si, N=No
Verifica dei file attivi	N	Y=Si, N=No
Consegna di messaggi in coda . . .	*BREAK	*BREAK *NOTIFY
Ora di avvio	*CURRENT	Ora *CURRENT
Scollegamento server di rete	*ALL	*NONE, *ALL, *LANSERVER, *NETWARE, *BASE, *AIX

Segue

....

Scaricamento file di sistema	N	Y=Si, N=No
Stampa informazioni di sistema	N	Y=Si, N=No

Fine

Eventuali altri parametri vanno lasciati con l'impostazione proposta.

ATTENZIONE

Durante l'esecuzione potrebbero essere richiesti nastri successivi, dopo averli caricati rispondere sempre 'G' (significa GO) al messaggio per proseguire.

Al termine eseguire la stampa del contenuto dei nastri utilizzati per il salvataggio (potrebbe essere necessario togliere e reinserire la cassetta). Il comando è:

DSPTAP nomeunità OUTPUT(*PRINT) - sostituire 'nomeunità' con TAP01 o altro.

La stampa prodotta dovrà essere allegata ai nastri corrispondenti.

INSTALLAZIONI GALILEO VISUALE

In caso di installazione Galileo Visuale, oltre alle indicazioni riportate precedentemente, occorre prevedere un salvataggio periodico, con la stessa cadenza e nelle stesse casistiche di quello di sistema, della cartella (GALILEO e' il nome proposto durante l'installazione) contenente programmi e documenti Galileo ambiente PC. Non si possono fornire indicazioni ulteriori in quanto il nome della cartella e la metodologia di salvataggio legata al PC, potrebbero variare.